



Instalá la app en tu celular

Son tres pasos y no hace falta entrar a ninguna tienda de aplicaciones.

1 Escaneá este código con la cámara del celular



Se abre la página de DATA MAMBA.

Si tu cámara no lee códigos QR, escribí esta dirección en el navegador:

mambalabs.com.ar/clientes

En iPhone abrila con Safari.

En Android abrila con Chrome.

2 Agregala a la pantalla de inicio

Android

con Chrome

- a Tocá los tres puntitos arriba a la derecha.
- b Elegí "Instalar app" o "Agregar a pantalla principal".
- c Tocá "Instalar".

iPhone

con Safari

- a Tocá el botón Compartir (el cuadrado con una flecha hacia arriba).
- b Elegí "Agregar a inicio". Si no lo ves, desliza la lista hacia abajo.
- c Tocá "Agregar".

3 Abrila desde el ícono e ingresá

En la pantalla de inicio vas a ver el ícono de DATA MAMBA. Tocalo e ingresá con tu usuario y contraseña. La app queda iniciada: la próxima vez entra directo. Para cerrarla en un celular compartido, tocá SALIR.



Activá los avisos de alerta

Para que DATA MAMBA te avise aunque la app esté cerrada.

1 Abrí la pantalla de notificaciones

- a** Abrí DATA MAMBA e ingresá con tu usuario.
- b** Tocá la tarjeta de un equipo para entrar a su panel.
- c** Tocá el botón NOTIFICACIONES (está debajo de Historial y Ajustes de límites).

2 Activá los avisos en este dispositivo

En el recuadro "Avisos en este dispositivo" tocá:

ACTIVAR PARA ESTE EQUIPO

solo el equipo que estás viendo.

ACTIVAR PARA TODOS MIS EQUIPOS

todos los equipos de tu cuenta.

El celular o la PC te va a preguntar si permitís las notificaciones: elegí "Permitir".

3 Comprabá que llegan

Tocá PROBAR. En unos segundos tiene que aparecer una notificación de DATA MAMBA. Si aparece, ya está: a partir de ahora vas a recibir las alertas de ese equipo en este dispositivo.

Qué te avisa

- **Sensor fuera de límite**
Al salir de rango, y un recordatorio cada 30 minutos mientras siga así.
- **Vuelta al rango normal**
- **Equipo sin datos**
Más de 20 minutos sin enviar.
- **Batería por debajo del 20 %**

Según tu dispositivo

- **Celular Android**
Llega con la app cerrada.
- **iPhone**
Instalá antes la app (hoja 1) y abrila desde el ícono. Requiere iOS 16.4 o superior.
- **PC, con Chrome o Edge**
Llega con el portal cerrado, pero el navegador tiene que estar abierto.

Si no te llegan los avisos

Revisá que el dispositivo no esté en "No molestar" y que las notificaciones de DATA MAMBA o del navegador estén permitidas en los ajustes. Si sigue igual, tocá DESACTIVAR y volvé a ACTIVAR. En la misma pantalla también podés cargar un mail o un Telegram.